


Epöställningar för Microsoft Outlook 2016 (ILAIT - IMAP)

STEG: 1 Börja med att öppna dialogrutan för att lägga till ett nytt konto. Denna öppnas automatiskt om du startar Outlook för första gången. Annars finns den även under *Arkiv > Info > Lägg till konto* **A**.



STEG: 2 Markera valet "Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper" **A** och gå vidare genom att klicka på "Nästa" **B**.

Lägg till konto **STEG: 2**

Automatiska kontoinställningar
Manuell konfiguration av ett konto eller anslutning till andra servertyper.

E-postkonto

Ditt namn:
Exempel: Anna Lidman

E-postadress:
Exempel: anna@contoso.com

Lösenord:
Ange lösenordet igen:
Skriv in lösenordet som du fått från din Internetleverantör.

A **Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper**

B < Föregående **Nästa >** Avbryt

STEG: 3 Markera valet "Pop eller IMAP" **A** och gå vidare genom att klicka på "Nästa" **B**.

Lägg till konto **STEG: 3**

Välj tjänst


Outlook.com- eller Exchange ActiveSync-kompatibel tjänst
A Anslut till en tjänst, till exempel Outlook.com, och få tillgång till e-post, kalendrar, kontakter och uppgifter

Pop eller IMAP
Anslut till ett POP- eller IMAP-e-postkonto

B < Föregående **Nästa >** Avbryt

STEG: 4 Fyll i uppgifterna enligt nedan och klicka sedan på "Fler inställningar" **C** för att gå vidare.

- **Användarinformation** **A**
 - **Ditt namn:** För och efternamn som sedan visas för mottagaren.
 - **E-postadress:** Din e-postadress.
- **Serverinformation** **A**
 - **Kontotyp:** IMAP
 - **Server för inkommande e-post:** imap.ilait.se
 - **Server för utgående e-post (SMTP):** smtp.ilait.se
- **Inloggningsinformation** **A**
 - **Användarnamn:** Ditt användarnamn (Vanligtvis samma som din e-postadress).
 - **Lösenord:** Ditt lösenord (Markera även "Kom ihåg lösenordet").
- **Testa kontoinställningar** **B**
 - **Testa kontoinställningar automatiskt:** Ja



STEG: 4

Inställningar för POP- och IMAP-konto
Skriv in kontots inställningar för e-postserver.

Användarinformation

Ditt namn: För- Efternamn

E-postadress: namn@dindomain.se

Serverinformation

Kontotyp: IMAP

Server för inkommande e-post: imap.ilait.se

Server för utgående e-post (SMTP): smtp.ilait.se

Inloggningsinformation

Användarnamn: namn@dindomain.se

Lösenord: *****

Kom ihåg lösenordet

Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

Testa kontoinställningar

Vi rekommenderar att du testar kontot för att säkerställa att posterna är korrekta.

Testa kontoinställningar...


Testa kontoinställningar automatiskt när du klickar på Nästa

E-post som ska behållas offline: Alla

Fler inställningar...

< Föregående Nästa > Avbryt

STEG: 5 Under fliken "Allmänt", skriv in ditt för och efternamn i fältet "E-postkonto" **A**.



Inställningar för e-pst på Internet **STEG: 5**

Allmänt Utgående server Avancerat

E-postkonto

A skriv det namn som du vill använda som referens för det här kontot, till exempel förbete eller Microsoft Mail server.

För- Efternamn


Annan användarinformation

Organisation:

Svarsadress:

OK Avbryt

STEG: 6 Under fliken "Utgående server", markera "Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering" samt "Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post" **A**.



Inställningar för e-post på Internet **STEG: 6**

A mänt Utgående server Avancerat

Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering

Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post

Logga in med

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg lösenordet


Kräv säker lösenordsautentisering (SPA)

Logga in på server för inkommande e-post innan e-post skickas

OK Avbryt

STEG: 7 Fyll i följande uppgifter under fliken "Avancerat" och klicka sedan på "OK" **B** för att gå vidare.

- **Serverportnummer **A****
 - **Inkommande server (IMAP): 993**
 - **Typ av krypterad anslutning: SSL**
 - **Utgående server (SMTP): 587**
 - **Typ av krypterad anslutning: TLS**



Inställningar för e-post på Internet **STEG: 7**

Allmänt Utgående server Avancerat

A Serverportnummer

Inkommande server (IMAP): 993 Använd standard

Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL

Utgående server (SMTP): 587

Använd följande typ av krypterad anslutning: TLS

Server-timeout

Kort ————— Lång 1 minut

Mapper

Rotmappens sökväg: _____

Skickat

Spara inte kopior av skickade objekt


Borttaget

Markera objekt för borttagning men flytta dem inte automatiskt
Objekt som har markerats för borttagning tas bort permanent när postlådan töms på objekt.

Töm objekt vid växling av mapper i onlineläge

B OK Avbryt

STEG: 8 Klicka på "Nästa" **A** för att fortsätta.



Lägg till konto **STEG: 8**

Inställningar för POP- och IMAP-konto
Skriv in kontots inställningar för e-postserver.

Användarinformation
Ditt namn: För- Efternamn
E-postadress: namn@dindomain.se

Serverinformation
Kontotyp: IMAP
Server för inkommande e-post: imap.ilait.se
Server för utgående e-post (SMTP): smtp.ilait.se

Inloggningsinformation
Användarnamn: namn@dindomain.se
Lösenord: *****
 Kom ihåg lösenordet
 Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning


Testa kontoinställningar
Vi rekommenderar att du testar kontot för att säkerställa att posterna är korrekta.
Testa kontoinställningar...
 Testa kontoinställningar automatiskt när du klickar på Nästa

E-post som ska behållas offline: Alla

Fler inställningar...

< Föregående **Nästa >** Avbryt

STEG: 9 Om du tidigare markerat "Testa kontoinställningar" så kommer ett testmeddelande att skickas). Om testmeddelandet skickades utan problem så kan du gå vidare genom att klicka på "Stäng" **A**.



Testa kontoinställningar **STEG: 9**

Alla test avslutades utan problem. Klicka på Stäng och fortsätt.

Avbryt **A**
Stäng

Uppgifter Fel

Uppgifter	Status
✓ Logga in på servern för inkommande e-post (IMAP)	Slutfört
✓ Skicka testmeddelande	Slutfört

STEG: 10 Du är nu färdig med inställningarna! Klicka på "Slutför" **A** för att avsluta.

